

<u>Cue Listの固定</u>

Ovationを使用していて、マウスのドラッグや画面のタッチでCueリストが思わぬ場所に移動してし まうことがあります。これを防ぐには、View > Show Properties で Show Properties を表示させ、 Show Time Options にある Freeze Panes を Yes に変更してください。

	uppression assay seemen	- L-1
	Show Auto Start	No
	Show Edit Password	
E	∃ Show Time Mode	
	Show Time Mode	Duration
	Show Start Time	00:00:00:000
	Chase Offset	+00:00:00:000
6	Show Time Options	
	Hide Menus	No
	Hide Toolbars	No
	Freeze Panes	No
	Show Validation	No
	Forbid Editing	No
	Hide Properties	Yes
	Cue Fire Buttons	Yes
	Focused Cue Flashing Mode	All Cue Lists except Hot Keys and Custom Keys
	Show Mode Confirmations	No

この項目をYesにしてShowを開始させると、Cue Listの位置が動かなくなります。

Showを開始させていても、Active Cueを表示させておくと、選択したCueの簡易編集は可能です。

Mixerの表示/非表示の切り替えは可能ですが、Mixerの位置を変えることはできません。

Showを開始させると一切のパネルを動すことができなくなり、Propertiesなどのパネルも位置変更が できなくなります。そのため Freeze Panes の下にある **Hide Properties** も**Yes**に設定し、Showの開 始でPropertiesパネルを非表示にさせておくと良いでしょう。

