



Ovation Keyboard のインストール

Win10 へのインストール

Windows 10 2018年10月の更新(1809) :
ChangeMeをバージョン5.25.8(またはそれ以降)に更新する必要があります。
以前のバージョンはWindows101809では動作しません。


下記リンクより、**Ovation ADR Keyboard Installation Pack** をダウンロードして解凍してください。
http://www.merging.com/Ovation_ADR_Keyboard_installation_5258.zip

インストールの前に

コントロールパネル > 電源オプション を開き「電源ボタンの動作を選択する」をクリックしてください。





この中の「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする(推奨)」にチェックがはいっていたら、チェックを外してください。






新しいコンピューターへのインストール

1. 前項でダウンロードしたフォルダの **opos24_x64_86.exe** を起動してください。
 - **Interface Type** の画面では、**USB** のみを選択してください。
 - **Ready to Install the Program** の画面では、**Install OPOS Common Control Objects 1.8.001 (It is needed for OPOS to run)** のみを選択してください。




2. 次に **Tipro ChangeMe 5258** をインストールします :Smaartscreenメッセージが表示された場合は、**[詳細情報]** をクリックするとオーバーライドして **[実行]** することができます。
再起動を求められますので再起動してください。
3. 起動完了後、USBキーボードを接続してください。ドライバーがインストールされますので、終了後に再起動が必要です。
4. Windowsのスタートメニュー > すべてのアプリ > Tipro > ChangeMe Utility を起動してください。




スキャンが開始され、アプリケーションがキーボードを見つけて起動します。

5. 右上のキーボードの画像を右クリックして、USB OPOS の中から **All layers** を選択してください。






6. 左の欄の **Update** をクリックしてください。キーボードのプレビューで、全てのキーが OPOS USB にセットされます。



7. アップデートが完了したら ChangeMe を終了させ、Ovation を起動してください。
8. メインメニューの **Settings > Controller Units > Proprietary > OVKeyboard** で、Standard か HotKey のどちらかに設定して OK で Settings を閉じてください。



以上で設定は完了です。