





Ovation Keyboard のセットアップ

1. opos24_x64_x86.exe をインストールしてください。

- Interface Type は USB を選択して下さい。
- Install OPOS Common Control Objects のみを選択して下さい。
- Install Tipro USB Bulk Interface には チェックを入れないでください。

OPOS Common Control Objects installer が起動したら、インストラクションに従ってインストールしてください。





2. Tipro ChangeMe version 5.25.8 (changeme5258.exe) をインストールしてください。

Win10では Smartscreenメッセージが表示されますので、一旦 "詳細" をクリックしてインストールを続行してください。

このインストール作業では、PCの再起動が必要になります。

3. OvationキーボードのUSBをPCに接続して下さい。


Windowsがドライバーをインストールするはずですが(タスクバーに通知が表示されます)。

PCの再起動が必要になる場合があります。

5. ChangeMe Utility を起動してください。


これは スタートメニュー > プログラム > Tipro からアクセスできます。

6. 下図の様に キーボードを右クリックして USB OPOS > All Layers を選択して下さい。





7. UPDATE をクリックしてください。



全てのキーは上図の様に全て“OPOS USB”になるはずですが。

8.ChangeMe を終了させてください。

9. Ovation を起動してください。

Settings > Controller Units > Proprietary > OVKeyboard で、使用しているOvation Keyboardのレイアウトを選択して下さい。

うまく動かない場合

- Windows のデバイスマネージャを開いて下さい。
- ここでキーボードが“**TiproPrg**”の下に“**TUSBDrv64 Device**”として認識されていることを確かめて下さい。
- “**Typro Keyboards**”の下で“**Typro Keyboard**”として認識されている場合、右クリックでこれを削除して下さい。
- 再起動後、“**TiproPrg**”の下に“**TUSBDrv64 Device**”として認識されていることを確かめて下さい。
- まだ認識されない場合、USBを挿し直して下さい。